

Nureva Console release notes

V. 3.1.218032

2023 年 2 月 13 日

概要

このバージョンでは以下のアップデートが含まれています

1. サウンドロケーションデータの追加 (for HDL410)
2. S/N 比データの追加 (for HDL410)

Update 内容


1. サウンドロケーションデータの追加 (for HDL410)

- ✓ サウンドロケーションデータ機能について
この機能では、HDL410 が設置されている部屋内で検出された最大音に関するデータが提供されます。データは、1 分間に数回測定されます。ただし、HDL410 のスピーカーから拡声される音声は、データに含まれません。
- ✓ データの確認方法
Nureva Console Cloud の Analytics から確認することができます。
- ✓ データの活用による洞察
発言場所の可視化により、部屋全体が有効に活用されているかを確認できます。



2. S/N 比データの追加 (for HDL410)

- ✓ S/N 比データ機能について
部屋内の音声信号レベルと暗騒音レベルの比率を測定することにより、S/N 比が計算されます。この値が高いほど、その部屋のオーディオ環境は良好であることを示します。
- ✓ S/N 比チャートについて
選択した部屋の S/N 比レベルの経時変化をデシベル (dB) 単位で表示します。
- ✓ 推奨値について
Nureva が推奨する S/N 比レベルは、25dB 以上です。この数値は S/N 比チャートに表示されます。
- ✓ データの確認方法
Nureva Console Cloud の Analytics から確認することができます。
- ✓ データの活用による洞察
オーディオの問題が報告された場合のトラブルシューティングを行うことができます。S/N 比が 25dB 未満の場合、暗騒音レベルが大きすぎるか、話者の声が小さすぎる可能性があります。
これらは HDL410 の設置位置を変更することにより改善することがあります。





株式会社オーディオブレインズ

AUDIO  **BRAINS**

〒216-0034

神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷 3-1

電話: 044-888-6761

<https://www.audiobrains.com/>